EuerChat Hörer – Benutzerhandbuch

Stand: Version 0.3.26 (8. November 2026)

EuerChat Hörer ist der Chat-Client für Euer-Radio / euer.tv. Er verbindet dich mit dem Radio-Chat, zeigt den aktuellen Titel samt Cover, spielt den Livestream ab und lässt dich Grüße und Musikwünsche direkt ins Studio schicken.

Inhalt

1. Installation unter Windows
2. Installation unter Linux
3. Updates (Stabil und Beta)
4. Erster Start und Verbindung
5. Das Hauptfenster im Überblick
6. Chatten
7. Räume und private Nachrichten
8. Nutzer, Profile und Ignorieren
9. Emotes und GIFs
10. Livestream und Radio
11. Grußbox
12. Nick-Alarm und Benachrichtigungen
13. Optionen im Detail
14. Einstellungen sichern und übertragen
15. Fehlerbehebung
16. Anhang: Befehle, Tastenkürzel, Dateien

---

1. Installation unter Windows

Download

Die Installationsdatei heißt `EuerChat_Hoerer_<Version>_x64-setup.exe`, zum Beispiel `EuerChat_Hoerer_0.3.13_x64-setup.exe`. Du findest sie hier:

- Stabil: https://www.euer-radio.de/hchatproject/euerchat/stable/
- Beta: https://www.euer-radio.de/hchatproject/euerchat/beta/

Im selben Ordner liegt auch die Änderungsliste (Changelog). Die neueste Version für jedes System findest du auch auf der Startseite https://www.euer-radio.de/hchatproject/.

Warnung beim Installieren

Wahrscheinlich warnt Windows dich beim Herunterladen oder beim Start des Setups, zum Beispiel mit „Der Computer wurde durch Windows geschützt“ (SmartScreen) oder mit einer Meldung im Browser, die Datei werde „nicht häufig heruntergeladen“. Das liegt daran, dass unsere Pakete nicht signiert sind. Ein Zertifikat zum Signieren kostet jedes Jahr ordentlich Geld, und wir sind nun mal arme Schweine. Mit der Datei ist trotzdem alles in Ordnung, solange du sie von den oben genannten Adressen geladen hast.

So geht es weiter:

- **Im Browser (z. B. Edge):** Beim Download auf „…“ bzw. „Weitere Aktionen“ klicken und **Beibehalten** wählen, danach gegebenenfalls **Trotzdem beibehalten**.
- **Beim Start des Setups (SmartScreen):** Auf **Weitere Informationen** klicken und dann auf **Trotzdem ausführen**.
- Fragt die Benutzerkontensteuerung, ob „Unbekannter Herausgeber“ Änderungen vornehmen darf, mit **Ja** bestätigen.

Installation

1. Setup-Datei doppelt anklicken.
2. Installationsart wählen:
3. **Standard-Installation (empfohlen):** installiert EuerChat für alle Benutzer, standardmäßig nach `C:\Program Files`. Legt eine Verknüpfung im Startmenü und auf dem Desktop an. Deinstallieren geht über die Windows-Einstellungen („Apps“). Benötigt Administratorrechte.
4. **Portable (Ordner frei wählbar):** kopiert EuerChat nur in einen Ordner deiner Wahl, zum Beispiel auf einen USB-Stick. Keine Administratorrechte, keine Einträge in der Registry. Die Einstellungen liegen im Unterordner `data`. Zum Entfernen genügt es, den Ordner zu löschen.
5. Zielordner bestätigen und installieren.
6. Auf der letzten Seite kannst du „EuerChat jetzt starten“ angehakt lassen.

Fehlt auf dem PC die Microsoft-Komponente **WebView2**, installiert das Setup sie automatisch mit (auf aktuellen Windows-10/11-Systemen ist sie meist schon vorhanden). Wurde WebView2 später deinstalliert, bemerkt EuerChat das beim Start und bietet an, die Komponente von Microsoft nachzuinstallieren. Alternativ genügt es, das Setup noch einmal auszuführen.

Hinweise

- Das Programm heißt `euer-hchat.exe`. Es gibt ein anderes Programm namens „Euer-Chat“; beide stören sich nicht. Das Setup beendet beim Aktualisieren nur EuerChat-Hörer-Fenster aus seinem eigenen Installationsordner.
- Deine Einstellungen liegen bei der Standard-Installation in `%APPDATA%\EuerHChat` (Eingabe in die Adresszeile des Explorers genügt).

Deinstallation

- Standard: Windows-Einstellungen › Apps › „EuerChat“ › Deinstallieren.
- Portabel: Programm schließen und den Ordner löschen.

---

2. Installation unter Linux

EuerChat gibt es für 64-Bit-Linux (x86_64) in zwei Formen:

Datei	Für wen
`EuerChat_Hoerer_<Version>_amd64.deb`	Debian, Ubuntu, Linux Mint und verwandte Systeme (empfohlen)
`EuerChat_Hoerer_<Version>_linux-x86_64`	Einzelnes Programm ohne Installation, für andere Distributionen

.deb-Paket (Debian/Ubuntu)

Im Terminal im Download-Ordner:

```
sudo apt install ./EuerChat_Hoerer_0.3.13_amd64.deb
```

Wichtig ist das `./` vor dem Dateinamen. apt installiert dabei alle benötigten Pakete (WebKitGTK, libnotify usw.) automatisch mit. Danach findest du EuerChat im Anwendungsmenü.

Deinstallieren:

```
sudo apt remove euer-chat
```

Einzelnes Programm

```
chmod +x EuerChat_Hoerer_0.3.13_linux-x86_64
./EuerChat_Hoerer_0.3.13_linux-x86_64
```

Dafür müssen WebKitGTK 4.1 und GTK 3 auf dem System installiert sein.

Hinweise zu Linux

- Einstellungen liegen in `~/.config/EuerChat`.
- Die Farbe der Fenster-Titelleiste bestimmt dein Desktop-Theme, nicht EuerChat.
- Desktop-Meldungen laufen über `notify-send` (Paket `libnotify-bin`).
- Unter „Beliebte Chat-Schriftarten“ erscheinen nur Schriftarten, die auf deinem System installiert sind.

- Falls das Fenster flackert, ist das bereits abgeschaltet (WebKit-DMABUF-Renderer). Wer ihn trotzdem nutzen will, startet mit `WEBKIT_DISABLE_DMABUF_RENDERER=0`.

---

3. Updates (Stabil und Beta)

EuerChat kann sich selbst aktualisieren. Du findest alles unter **Optionen › Info › Über / Version › Updates**.

Update-Kanal

- **Stabil** (Standard): geprüfte Versionen.
- **Beta:** neue Funktionen früher, eventuell noch mit Fehlern.

Wechselst du auf einen Kanal, der nur ältere Versionen hat als deine installierte (zum Beispiel von Beta zurück auf Stabil), warnt EuerChat vor einem **Downgrade**. Mit „Trotzdem wechseln“ bestätigst du, mit „Abbrechen“ bleibt alles wie es ist.

Nach Updates suchen

1. **Nach Updates suchen** anklicken. EuerChat zeigt die neueste Version des gewählten Kanals.
2. Gibt es eine neuere Version, erscheint **Jetzt installieren**.

Was dann passiert:

- **Windows:** Das neue Setup wird heruntergeladen und als Update in denselben Ordner gestartet, egal ob Standard- oder portable Installation. EuerChat startet danach neu.
- **Linux (.deb):** Das Paket wird heruntergeladen und direkt installiert. Dafür fragt das System einmal nach deinem Passwort (pkexec). Danach startet EuerChat neu. Ist pkexec nicht vorhanden, wird gdebi verwendet; sonst zeigt EuerChat den passenden Befehl an.
- **Linux (einzelnes Programm):** Das Programm ersetzt sich selbst und startet neu.

Automatisch prüfen

Mit **Beim Start nach Updates suchen** prüft EuerChat bei jedem Start und meldet sich im Chat, wenn eine neuere Version bereitsteht. Installiert wird erst, wenn du es bestätigst.

---

4. Erster Start und Verbindung

1. **Optionen** (oben rechts) öffnen, Bereich **Verbindung › Server**.
2. **Name (Nickname)** eintragen. Das ist dein Name im Chat. Umlaute und Sonderzeichen werden automatisch angepasst.
3. **Passwort** nur eintragen, wenn dein Name registriert ist. EuerChat meldet dich dann automatisch bei NickServ an. Ist dein Name nicht registriert, das Feld leer lassen.

4. **Weitere Räume (optional):** zusätzliche Räume mit Komma getrennt, zum Beispiel `#musik, #stream`. Der öffentliche Raum **#erde** wird immer betreten.
5. **Automatisch beim Start direkt verbinden** anhaken, wenn EuerChat beim Start sofort verbinden soll.
6. **Direkt Speichern** speichert die Daten, ⚡ **Jetzt Verbinden** verbindet sofort.

EuerChat verbindet sich verschlüsselt (SSL) mit `irc.euer.tv`, Port 6697.

 Leeren löscht alle Verbindungsfelder (Name, Passwort, Räume) und setzt den Hauptraum auf #erde zurück. Vorher fragt EuerChat nach („Ja, leeren“ / „Abbrechen“).

Bricht die Verbindung ab, verbindet EuerChat automatisch neu (bis zu 12 Versuche). Danach erscheint ein Hinweis, und du kannst in den Optionen von Hand verbinden.

---

5. Das Hauptfenster im Überblick

Kopfleiste (oben)

- Links: Cover, aktueller Titel und Interpret, Anzahl der Hörer.
- **Grußbox:** Gruß oder Musikwunsch ins Studio schicken (siehe Kapitel 11).
- **Stream:** Stream-Bereich ein- oder ausblenden.
- **Position:** Stream über oder unter der Nickliste anzeigen.
- **Optionen:** alle Einstellungen.

Linke Leiste: deine Räume und privaten Gespräche, darunter der Bereich „Servermeldungen“ (**i**). Mit **+** trittst du einem weiteren Raum bei. Die Leiste lässt sich am Rand mit der Maus breiter oder schmaler ziehen.

Mitte: der Chat mit Suchleiste und Eingabezeile.

Rechte Leiste: die **Benutzerliste** (mit Anzahl), darunter der **Livestream-Player**. Die Benutzerliste lässt sich ein- und ausblenden.

Unten links in der Eingabeleiste: dein Name. Ein Klick öffnet das Namensmenü (siehe Kapitel 6).

Hochkant-Modus

Für hochkant gestellte Bildschirme: **Optionen › Chat › Allgemein › Bildschirm-Ausrichtung › Hochkant.** Der Stream liegt dann in voller Breite über oder unter dem Chat, die Benutzerliste ist neben dem Chat einklappbar.

---

6. Chatten

Nachrichten senden

Text in die Eingabezeile schreiben und **Enter** drücken oder auf **Senden** klicken.

- **Eingabeverlauf:** Mit **Pfeil hoch / runter** holst du frühere Eingaben zurück (wie in einer Kommandozeile). Der Verlauf gilt bis zum Schließen der App.
- **Namen vervollständigen:** Anfang eines Namens tippen und **Tab** drücken. Bei mehreren Treffern erscheint eine Liste; weiter mit Tab bzw. Umschalt+Tab oder den Pfeiltasten, **Enter** übernimmt, **Esc** bricht ab. Am Zeilenanfang wird automatisch `Name:` eingesetzt. Funktioniert auch mit `@Name` und mit Raumnamen (`#…`).
- **Schriftgröße:** Mit dem Feld **Aa** neben „Senden“ oder mit **Strg + Mausrad** im Chat.

Antworten, ansprechen, kopieren

Fährst du mit der Maus über eine Nachricht, erscheint eine kleine Leiste:

- **↩ Antworten:** Über der Eingabezeile steht „Antwort an …“. Beim Senden wird `Name:` vor deinen Text gesetzt. Mit **Esc** oder × abbrechen.
- **⧉ Nachricht kopieren**
- **⊘ Nutzer ignorieren**

Ein **Klick auf einen Namen** im Chat setzt den Namen in die Eingabezeile (ansprechen). Ein **Rechtsklick** auf eine Nachricht öffnet das Nutzermenü (siehe Kapitel 8).

Im Chat suchen

Strg + F öffnet die Suche. **Enter** springt zum nächsten Treffer, **Umschalt + Enter** zum vorherigen, **Esc** schließt die Suche.

Neue Nachrichten

Bist du im Chat nach oben gescrollt, erscheint unten **„Neue Nachrichten ↓“**. Ein Klick springt ans Ende. Beim Zurückkehren in einen Raum markiert eine Linie, wo du zuletzt warst.

Links und Bilder

Links sind anklickbar und öffnen sich im Browser. Fährst du mit der Maus über einen Link oder ein Emote, erscheint eine Vorschau. Ist **Bilder aus Links anzeigen** eingeschaltet, werden Bild-Links direkt im Chat angezeigt (Hinweis: Der fremde Server sieht dabei deine IP-Adresse).

Formatierung

Farbige, fette und kursive Texte (mIRC-Formatierung) werden angezeigt, wenn die Option **mIRC-Farben & Formatierung** aktiv ist.

Namensmenü

Klick auf deinen Namen unten in der Eingabeleiste:

- **Namen ändern…** öffnet ein Fenster für den neuen Namen. Mit **Als Standard-Namen speichern** wird er auch für den nächsten Start übernommen.
- **Schnellwahl:** dein Standard-Name (□) und die zuletzt benutzten Namen (□), mit einem Klick umschaltbar.
- **Abwesend setzen / Wieder anwesend** (nur wenn verbunden). Abwesende Nutzer sind in der Benutzerliste gekennzeichnet.
- **Namen kopieren**

---

7. Räume und private Nachrichten

- **Raum betreten: +** in der linken Leiste oder `/join #raum` (kurz `/j`). Räume mit Passwort: `/join #raum passwort`.
- **Raum verlassen:** Raum in der linken Leiste schließen oder `/part`.
- **Hauptraum:** Standard ist #erde. Er wird nicht mehr automatisch zurückgesetzt; nur „Leeren“ in den Server-Optionen setzt ihn auf #erde zurück.
- **Zuletzt geöffneten Raum merken** (Optionen › Allgemein): Beim Start öffnet sich direkt der zuletzt aktive Raum.
- **Ungelesene Nachrichten** werden als Zahl am Raum angezeigt.
- **Servermeldungen (i):** Meldungen des Servers, zum Beispiel Verbindungsstatus oder WHOIS-Antworten.

Private Nachricht (PN): Doppelklick auf einen Namen in der Benutzerliste, im Nutzermenü „□ Privatnachricht (PN)“ oder auf der Profilkarte „□ PN“. Das Gespräch erscheint als eigener Eintrag in der linken Leiste.

---

8. Nutzer, Profile und Ignorieren

Nutzermenü

Klick (oder Rechtsklick) auf einen Namen in der Benutzerliste bzw. Rechtsklick auf eine Chatnachricht:

- □ Privatnachricht (PN)
- □ Profil
- **i** WHOIS Info
- □ Client-Version abfragen (welches Chatprogramm der Nutzer verwendet)
- ✉ In Grußbox erwähnen
- □ Nickname kopieren

- Nachricht kopieren (bei Rechtsklick auf eine Nachricht; markierter Text wird bevorzugt)
- @ Ansprechen
- Zum Nick-Alarm hinzufügen / Aus Nick-Alarm entfernen
- Ignorieren / Ignorierung aufheben

Profilkarte

Die Profilkarte zeigt den Host des Nutzers (kopierbar) und bietet:

- **Nickfarbe:** eigene Farbe für diesen Nutzer im Chat.
- **Notiz:** private Notiz zu diesem Nutzer, nur für dich sichtbar.
- Schnellknöpfe **PN**, **@ Ansprechen**, **Ignorieren**.

Ignorieren

Ignorierte Nutzer werden im Chat ausgeblendet. Möglich über das Nutzermenü, die Profilkarte, die Nachrichten-Leiste oder mit `/ignore Name`. `/ignore` ohne Namen zeigt die Liste, `/unignore Name` hebt die Ignorierung auf.

---

9. Emotes und GIFs

Tippst du den Namen eines Emotes in eine Nachricht (zum Beispiel `CATJAM`, `pepe` oder `:)`), wird er im Chat als Bild angezeigt, sofern **Emotes & animierte GIFs** eingeschaltet ist.

Emojis in der Eingabezeile: Ist die Option **Emojis in der Eingabezeile** eingeschaltet (Standard), werden Kürzel wie `:-D` oder `<3` schon beim Tippen in echte Emojis umgewandelt, sobald du ein Leerzeichen setzt oder die Nachricht absendest. Das gilt auch für eingefügten Text. Animierte GIF-Emotes (zum Beispiel `CATJAM`; hier zählt die Groß- und Kleinschreibung) erscheinen in der Eingabezeile als Bild, werden aber als Kürzel gesendet, damit sie bei allen ankommen. Mit der Rücktaste löschst du ein solches Bild in einem Schritt. Befehle mit `/` bleiben unverändert, außer `/me`.

Emote-Auswahl: Knopf 😊 neben der Eingabezeile. Oben suchen, darunter die Reiter **Alle**, **GIFs** und **Smilies**. Ein Klick fügt das Emote in deine Nachricht ein (bei eingeschalteter Option „Emojis in der Eingabezeile“ direkt als Emoji). Schließen mit ×, Esc oder Klick daneben.

Die Emotes werden laufend mit dem Server abgeglichen und lokal gespeichert, sie funktionieren also auch ohne Verbindung. Kommen neue Emotes hinzu oder ändern sich welche, meldet EuerChat das im Chat.

Die Größe stellst du unter **Optionen › Darstellung › Emote-Größe** ein (Klein, Normal, Groß, Riesig).

---

10. Livestream und Radio

Oben links siehst du Cover, Titel, Interpret und die aktuelle Hörerzahl.

Der **Livestream-Player** liegt unter (oder über) der Benutzerliste:

- **Ton einschalten:** Der Stream startet stumm; ein Klick auf „Ton einschalten“ oder auf das Lautsprechersymbol schaltet den Ton an.
- **Lautstärke:** Regler 1–100 %. Mit dem Mausrad in 1-%-Schritten, mit Umschalt in 5-%-Schritten.
- **Qualität:** 1080p, 720p oder 360p.
- **Neu synchronisieren:** holt den Stream wieder an den Live-Rand, falls er hinterherhängt.
- **Vollbild:** Knopf oder Doppelklick auf das Video. **Esc** oder „Zurück zur Normalansicht“ beendet das Vollbild.
- **Größe:** Die Trennlinie zum Stream lässt sich ziehen. Doppelklick stellt die Standardhöhe wieder her.

Mit den Knöpfen **Stream** und **Position** in der Kopfleiste blendest du den Player aus bzw. verschiebst ihn über oder unter die Nickliste (im Hochkant-Modus über oder unter den Chat).

---

11. Grußbox

Mit der **Grußbox** schickst du einen Gruß oder Musikwunsch direkt live ins Studio zum aktuellen Moderator.

1. **Grußbox** in der Kopfleiste anklicken.
2. Namen und Gruß bzw. Musikwunsch eintragen.
3. **Gruß senden**.

Über das Nutzermenü („✉ In Grußbox erwähnen“) kannst du einen Chat-Nutzer direkt in deinem Gruß erwähnen.

---

12. Nick-Alarm und Benachrichtigungen

Nick-Alarm

Unter **Optionen › Chat › Nick-Alarm** trägst du Namen ein, bei deren Betreten du sofort informiert werden willst (mit Komma oder neuer Zeile getrennt, keine Platzhalter). Schneller geht es per Rechtsklick auf einen Nutzer › „Zum Nick-Alarm hinzufügen“.

Wählbar ist, was beim Eintritt passiert:

- **Alarmton abspielen** – Standardton, auffälliger Standardton oder eine eigene MP3 (bis 5 MB, gespielt werden höchstens 15 Sekunden). Mit ▶ **Probehören** testen.

- **Taskleiste blinken lassen**
- **Windows-Benachrichtigung anzeigen** (unter Linux eine Desktop-Meldung)
- **Eintrittszeile hervorheben und pulsieren**

Der Nick-Alarm meldet sich auch, wenn EuerChat im Vordergrund ist. Änderungen mit **Übernehmen & Schließen** speichern.

Benachrichtigungen

Unter **Optionen › Chat › Benachrichtigungen**:

- **Ton bei Erwähnungen und privaten Nachrichten** – nur, wenn das Fenster nicht im Vordergrund ist.
- **Desktop-Meldung & Taskleiste** – Meldung einblenden und das Taskleisten-Symbol blinken lassen.
- ▶ **Testen** spielt den Ton ab und zeigt bei aktiver Desktop-Meldung eine Testmeldung.

---

13. Optionen im Detail

Die Optionen öffnest du oben rechts. Rechts siehst du eine **Live-Vorschau**; Änderungen sind sofort sichtbar. **Übernehmen & Schließen** speichert, **Standard** setzt die Darstellung auf die Grundeinstellung zurück.

Erscheinung › Darstellung

Schrift - **Schriftart:** Auswahl gängiger Schriften oder eine eigene eintippen (zum Beispiel „Cascadia Code“). - **Schriftgröße** des Chats. - **Schriftgröße Benutzerliste** (10–24 px, wirkt sofort). - **Zeilenabstand:** Kompakt, Normal, Luftig.

Nachrichten - **Zeitstempel:** HH:mm, HH:mm:ss oder Aus. - **Emote-Größe:** Klein, Normal, Groß, Riesig. - **mIRC-Farben & Formatierung:** farbige, fette und kursive Texte anzeigen. - **Emotes & animierte GIFs:** Emote-Namen durch Bilder ersetzen. - **Emojis in der Eingabezeile** (Standard: an): Kürzel wie `:-D` oder `<3` werden schon in der Eingabezeile zu Emojis, GIF-Emotes wie `CATJAM` erscheinen dort als Bild. - **Eigenen Namen hervorheben:** Nachrichten mit deinem Namen bekommen eine Markierung. - **Bilder aus Links anzeigen.**

Nick-Farben - **Farbpalette:** Lebhaft, Pastell, Kontrast, Farbenblind. - **Rollen (Operator, Voice):** Aus, Symbol oder Farbe. - **Namen in der Nutzerliste einfärben:** gleiche Farbe wie im Chat. - **Eigene Nickfarben:** werden pro Nutzer auf der Profilkarte vergeben; **Zurücksetzen** löscht alle.

Erscheinung › Farben & Design

- **Farbschema:** Dunkel, Mitternacht, AMOLED, Graphit, Synthwave, Wald, Bernstein, Hell, Creme, Karmesin, Tiefsee, Schiefer, Minze, Rosé, Himmel.

- **Akzentfarbe:** über 25 Farben, darunter Verläufe (Sonnenglut, Aurora, Feuer, Candy, Gletscher), oder eine **eigene Farbe** mit wählbarer **Verlaufsfarbe** („Automatisch“ nimmt eine dunklere Variante).
- **Tönung in Akzentfarbe:** Aus, Dezent, Mittel, Stark, Maximal.
- **Akzent-Intensität:** Sanft, Normal, Kräftig, Maximal. Bei sehr hellen Akzentfarben begrenzt EuerChat automatisch, damit die Schrift lesbar bleibt.
- **Neon-Glanz:** aktive Elemente leuchten leicht.
- **Nachrichten-Layout:**
- *Klassisch:* Uhrzeit, Nick und Text in einer Zeile.
- *Karten:* Nick und Uhrzeit oben, Text darunter.
- *Bubbles:* runder Avatar mit den Anfangsbuchstaben, Nick und Uhrzeit, Text als Sprechblase. Eigene Nachrichten stehen rechts, die Uhrzeit darunter.
- *Zeitleiste:* senkrechte Linie mit einem Punkt in der Nickfarbe, Nick rechtsbündig in einer Spalte, Text daneben, Uhrzeit ganz rechts.
- **Animationen:** neue Nachrichten weich einblenden.

Chat › Allgemein

- **Bildschirm-Ausrichtung:** Querformat oder Hochkant.
- **Skalierung:** 75 % bis 200 % für das ganze Fenster (gilt nach „Übernehmen“).
- **Automatisch nach unten scrollen.**
- **Zuletzt geöffneten Raum merken.**
- **Livestream-Player** ein- oder ausblenden und **Position des Streams** (Unten / Oben).
- **Einstellungen sichern & übertragen** (siehe Kapitel 14).

Chat › Benachrichtigungen und Nick-Alarm

Siehe Kapitel 12.

Verbindung › Server

Siehe Kapitel 4. Hier findest du außerdem die **Verbindungsdiagnose** (siehe Kapitel 15).

Server & ZNC: Direkt oder ZNC. Standard ist **Direkt (irc.euer.tv)**. Wer einen eigenen ZNC-Bouncer hat, wählt **ZNC Bouncer** und trägt ZNC Host/IP, Port, ZNC-Benutzer (`user` oder `user/network`) und ZNC-Passwort ein; SSL/TLS lässt sich ein- und ausschalten. Angemeldet wird mit `Benutzer/Netzwerk:Passwort`. Der ZNC bleibt dauerhaft im Chat und spielt verpasste Nachrichten beim Verbinden nach. Ein selbst signiertes Zertifikat lässt sich beim ersten Verbinden in der Verbindungsdiagnose bestätigen.

Info › Über / Version

- Programmversion und System, **Version kopieren** (praktisch für Fehlermeldungen).
- **Updates** (siehe Kapitel 3).

---

14. Einstellungen sichern und übertragen

Unter **Optionen › Chat › Allgemein › Einstellungen sichern & übertragen**:

- **Exportieren (kopieren):** schreibt Darstellung, Verhalten, Nick-Farben, Notizen, Ignorierliste und Alarm-Nicks als Text in das Feld und in die Zwischenablage.
- **Importieren & speichern:** Text eines Exports in das Feld einfügen (Strg+V) und übernehmen.

Passwörter und Zugangsdaten sind **nie** im Export enthalten. So kannst du deine Einstellungen gefahrlos auf einen anderen PC übertragen oder sichern.

---

15. Fehlerbehebung

Keine Verbindung

Bei Verbindungsproblemen erscheint im Chat ein anklickbarer Hinweis „Diagnose öffnen“. Die **Verbindungsdiagnose** (Optionen › Verbindung › Server) zeigt die letzten 500 Einträge und unterscheidet DNS, TCP-Verbindung, TLS-Prüfung und IRC-Anmeldung.

Für eine Fehlermeldung an die Entwickler:

1. **Debugmodus mit lokaler Logdatei** einschalten.
2. Neu verbinden und den Fehler nachstellen.
3. **Diagnose kopieren** oder **Als Text speichern** und mitschicken.

Passwörter, NickServ-Anmeldungen und Chat-Inhalte werden dabei **nicht** protokolliert. **Protokoll löschen** leert die Anzeige und löscht die Logdateien.

Zertifikatswarnung

Kann das Serverzertifikat nicht regulär geprüft werden, zeigt EuerChat einen Dialog mit Aussteller, Inhaber, Gültigkeit und SHA-256-Fingerabdruck. Vergleiche den Fingerabdruck auf anderem Weg mit dem Betreiber und gib ihn nur dann mit **Freigeben und verbinden** frei. Ändert sich das Zertifikat später, fragt EuerChat erneut. Freigaben lassen sich unter „Freigegebene Serverzertifikate“ wieder entfernen.

Kein Ton im Stream

- „Ton einschalten“ angeklickt? Der Stream startet stumm.
- Lautstärke-Regler prüfen.
- **Neu synchronisieren** probieren oder eine niedrigere Qualität wählen.

Name schon vergeben / Anmeldung klappt nicht

Ist dein Name registriert, das Passwort in den Server-Optionen eintragen. EuerChat meldet sich dann automatisch bei NickServ an. Ansonsten über das Namensmenü einen anderen Namen wählen.

Update findet keine neue Version

Prüfen, ob der richtige Kanal (Stabil/Beta) gewählt ist. Beta-Versionen erscheinen zuerst nur im Beta-Kanal.

---

16. Anhang

Befehle in der Eingabezeile

Befehl	Wirkung
`/join #raum [passwort]`, `/j`	Raum betreten
`/part [#raum]`, `/p`	Raum verlassen (ohne Angabe: aktueller Raum)
`/nick NeuerName`	Namen ändern
`/me Text`	Aktion schreiben, z. B. „* Klaus winkt“
`/ignore [Name]`	Nutzer ignorieren; ohne Namen: Liste anzeigen
`/unignore Name`	Ignorierung aufheben
`/version Name` oder `/ctcp Name version`	Chatprogramm eines Nutzers abfragen
`/clear`	Chatfenster des aktuellen Raums leeren (nur bei dir)
`/msg Name Text`	Nachricht an einen Nutzer (wird an den Server weitergegeben)
`/quit`	Verbindung trennen, ohne automatisch neu zu verbinden

Andere Befehle mit `/` werden direkt an den Server weitergegeben.

Tastenkürzel

Taste	Wirkung
Enter	Nachricht senden
Pfeil hoch / runter	Frühere Eingaben zurückholen
Tab / Umschalt+Tab	Namen vervollständigen
Esc	Antwort, Suche, Emote-Auswahl, Profilkarte oder Vollbild schließen
Strg + F	Im Chat suchen
Enter / Umschalt+Enter (in der Suche)	Nächster / vorheriger Treffer
Strg + Mausrad	Chat-Schrift größer/kleiner
Mausrad auf dem Lautstärkeregler	Lautstärke ±1 % (mit Umschalt ±5 %)
Doppelklick auf das Video	Vollbild ein/aus

Wo liegen meine Daten?

System	Ordner
Windows (Standard)	`%APPDATA%\EuerHChat`
Windows (portabel)	Unterordner `data` neben `euer-hchat.exe`
Linux	`~/.config/EuerChat`

Dort liegen unter anderem die Einstellungen, der Emote-Zwischenspeicher, freigegebene Zertifikate (`trusted-certificates.json`) und im Debugmodus die Logdatei `connection-debug.log` .

EuerChat Hörer · by Davito & Klaus(i)